

Windowsの再インストール

Windows11 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール)

ここでは、OSディスクからインストールプログラムを実行し、OSの再インストールを行う方法をご案内します。この方法では、作業途中でSSDのパーティションの変更・削除を行うことができます。(パーティションの変更・削除を行うと、データが消去されますのでご注意ください)

インストールの流れ

1. インストールに使用しない周辺機器の取り外し
2. Windows 11のインストール
3. デバイスドライバのインストール

インストールに使用しない周辺機器の取り外し

無用なトラブルを避けるためにも、プリンターや外付けHDD、ネットワークケーブル(LANケーブル)、スピーカーなど、インストールに使用しない周辺機器はインストールの前に取り外しておきます。デバイスドライバのインストールが完了するまでは、以下のものだけをPC本体に接続した状態にして下さい。

- キーボード
- マウス
- ディスプレイ(モニター)
- 電源コード

Windows 11のインストール手順

1. インストールDVDを挿入しての直接起動

コンピューターの電源を入れ、光学ドライブへWindows 11のインストールDVDを挿入します。画面に「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示されましたら、表示されている間に「スペース」キーなど何かキーボードのキーを何度か押します。


Windowsインストールメディアを挿入するタイミングで表示が出てこない場合、そのままコンピューターを再起動し、表示がされたら同様にキーボードの操作をします。

Windowsの再インストール

Press any key to boot from CD or DVD..._

2. インストール言語の選択


下記画面になりましたら各項目を確認の上、変更項目がなければそのまま[次へ(N)]をクリックします。(上から「日本語(日本)」「日本語(日本)」「Microsoft IME」「日本語キーボード(106/109キー)」の設定です)



3. Windows 11のインストール開始

画面中央部に表示されている[今すぐインストール(I)]をクリックします。

Windowsの再インストール




4. プロダクトキーの入力

Windowsのプロダクトキー(5文字x5組の25文字分)を入力します。Windowsがプリインストールされているモデルの場合、プロダクトキーはコンピューター本体の側面に貼付けてあります。入力後[次へ(N)]をクリックします。

「-(ハイフン)」を入力する必要はありません。自動的に入力されますので、そのまま25文字分を入力して下さい。

Windowsの再インストール




1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

5. ライセンス条項の確認

ソフトウェアライセンス条項が表示されますので、お読みいただき、[Microsoftソフトウェアライセンス条項に同意します~]にチェックを入れて[次へ(N)]をクリックします。

Windowsの再インストール




1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

6. インストールの種類を選択

インストール方法の選択画面となります。[カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)(C)]を選択します。

Windowsの再インストール



7. インストール場所の選択

7-1. ネットワークドライバのインストール

Windows 11搭載モデルではネットワークドライバのインストールが必要な場合がございます。こちらの画面まで進みましたら、下記FAQ記事をご覧ください、ネットワークドライバのインストールを行なってください。

- [ネットワークドライバのインストール方法\(Windows11 Home搭載eX.computerのクリーンインストール時\)](#)

7-2. パーティションの削除

パーティションの削除の作業を行いますと、削除を行なったパーティション内のデータはすべて消去されます。

削除する前に、大事なデータのバックアップし忘れが無いが、ご確認下さい。

ここでは、Windowsのインストール先ドライブにあるすべてのパーティションを削除します。Windowsがインストールされているドライブ内のパーティションをパーティション番号の大きいものから順に削除を行ないます。

下記画像の場合には、ドライブ0パーティション4をクリックして選択した状態にしてから、「
ページ 6 / 11

Windowsの再インストール

削除(D)」をクリックします。削除をするかどうか確認の画面が表示されますので「はい」をクリックします。続けて、ドライブ0パーティション3、ドライブ0パーティション2、ドライブ0パーティション1の順に削除を行ないます。

上記画像はドライブが1台の機種
の例となっております。

ドライブが複数台搭載されている機種の場合には、Windows用ドライブに対してのみ操作を行なってください。

Windows用ドライブかデータ用ドライブかの判断は、ドライブ0やドライブ1といった通し番号では判別できませんので、合計容量をみてドライブの判別を行なってください。



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

7-3. インストールの開始

削除が完了すると、下記のような画面になります。「割り当てられていない領域」をクリックして選択した状態にして、そのまま「次へ(N)」をクリックします。

システム用の各種パーティションは自動的に作成されます。

Windowsの再インストール



1 情報の収集


2 Windows をインストールしています

8. Windows 11のインストール開始

Windows 11のインストール画面となり、数十分間はDVDドライブからSSDへファイルがコピーされインストールが進みます。

インストール途中、数回再起動されますがその間は何もしないでください。

Windowsの再インストール




9. Windows 11の初期設定

Windows 11の初期設定を行います。画面の指示にしたがって設定を進めるとデスクトップ画面まで進みます。

Windows 11のエディションやバージョン等により、画面のレイアウトが異なります。画面の指示に従って初期設定を行なってください。


Windowsの再インストール



10. Windows 11のインストール完了

設定が完了してしばらくしますと、Windows 11のデスクトップ画面が表示されます。デスクトップ画面が表示されましたらWindows 11部分のインストールは完了となります。

Windowsの再インストール



Windows 11のインストールが完了しましたら、購入時に付属の「eX.computer Desktop Driver Disk」を使用してデバイスドライバーのインストールを行ってください。

- [デバイスドライバーのインストール\(デスクトップパソコン・BAT方式\)](#)

一意的なソリューション ID: #1375

製作者: s.suzuki

最終更新: 2022-08-15 16:46