Windows**が正常に起動できない(復元・修復の方法**) **自動修復の操作手順**(Windows 8 / 8.1)


自動修復の機能は、システムファイルの不足や破損など、Windowsの起動を妨げる可能性のある問題が無いかどうかを診断し、問題を検知した場合はこれを修復します。(Windows 7 のスタートアップ修復に相当します)

「OSがうまく起動しないことが多い」「電源は入るがOSが起動しない」などといった場合はこちらの機能を試してみるとよいでしょう。

操作手順

1.オプションの選択画面の表示

パソコンの電源を投入し、ログイン画面が表示されたら、ログインをせずに画面右下のマークをクリックし、[**再起動**]を、Shiftキーを押しながらクリックします。



OSが起動できない場合

光学ドライブにOSディスクをセットした状態で電源を投入します。画面に「Press any Key to boot From CD or

DVD....


と表示されましたら、表示されている間に「スペース」キーなど何かキーボードのキーを何度 か押します。下記画面が表示されたら、[**次へ**(N)]をクリックします。

ページ 1/6

画面が遷移したら、左下の[コンピューターを修復する(R)]をクリックします。 - 0 E Windows セットアップ ₩indows 8 インストールする合語(E) 日本語(日本) 時限处據資金形式(1) 日本語(日本) キーボードはたは入力方式(E) Microsoft BAE キーボードの(EEKY): 日本語キーボード (105/109 キー) 含語とその他の項目を入力してから『次へ』をクリックしてください。 8 2012 Morocoft Corporation, All rights reserved. O 0 0 Windows セットアップ Windows 8 今すぐインストール(1) コンピューケーを1を1支する(8)

2.自動修復を選択


再起動のあと、下記画面の通り**「オプションの選択」** 画面が表示されます。ここで、[**トラブルシューティング**] をクリックします。さらに[**詳細オプション**] [**自動修復**]をクリックします。



3. ユーザーアカウントとパスワードの入力


画面が遷移し、ユーザーアカウントの選択画面が表示されます。任意のアカウントを選択する とログインパスワー

ドの入力を求められますので、パスワードを入力して[続行]をクリックします。



4.自動修復の開始


画面が遷移し、自動修復が始まります。処理が完了するまでそのままお待ちください。



5.自動修復の完了

修復に成功した場合、Windows が起動されます。システムに問題が無い場合は下記画面が表示されます。

自動修復で修復ができなかった場合は、別の修復オプションか、<u>Windows 8 / 8.1</u> <u>のリフレッシュ</u>をお試しください。



一意的なソリューション ID: #1226

製作者: k.kogawa

ページ 5/6

最終更新: 2016-10-18 17:34