

各種設定・確認

Windowsでjpegファイルが開かない、[フォト]で写真が開かない

- [1. ファイル拡張子のアプリケーションへの関連付けの確認](#)
- [2. ピクチャライブラリの場所を再設定する](#)

1. ファイル拡張子のアプリケーションへの関連付けの確認

1. スタートメニューを右クリックし、[設定]をクリックします。


2. [アプリ] > [既定のアプリ] > [ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ]を選択します。

3. 表示される画面にて[.jpeg][.jpg]の拡張子を探します。

以下画像のように、[.jpeg][.jpg]の既定のアプリが[フォト]

になっているかどうかを確認してください。[フォト]になっていない場合は、クリックして既定のアプリを変更します。


各種設定・確認




2. ピクチャライブラリの場所を再設定する

1. スタート ボタン右クリック > [ファイル名を指定して実行] > 「shell:Libraries」と入力して [OK]をクリックします。

各種設定・確認



2. エクスプローラーが表示されますので、[ピクチャ] を右クリックし[プロパティ] を左クリックします。




各種設定・確認

3. [ピクチャのプロパティ] が表示されたら、[ライブラリの場所]の欄内を確認しこちらに表示されているものを全て削除します。

ピクチャのプロパティ

ライブラリ

ライブラリの場所:

✓  ピクチャ

保存場所の設定(S)

パブリックの保存場所の設定(P)

追加(D)...

削除(M)

このライブラリを次の目的に最適化(I):

ピクチャ


ライブラリに含まれるファイルのサイズ: 4.58 MB

属性:

☒ ナビゲーション ウィンドウに表示する(N)

☐ 共有

ライブラリのアイコンの変更(I)...



既定値に戻す(R)




OK

キャンセル

適用(A)

各種設定・確認

4. [ライブラリの場所] が空欄になったら、[既定値に戻す]をクリックします。
するとこちらの欄に[ピクチャ(C:\ユーザー\{お客様アカウント名称})]のみが
が表示されますので、[OK]をクリックします。



一意的なソリューション ID: #1252

製作者: k.kogawa

最終更新: 2017-11-14 16:19