

10の最新バージョンのインストールメディアの作成方法

Windows 10はWindows 8.1までと異なり、半年に1回の機能更新によってWindows 10の内部バージョンが上がっていきます。

そのため、インストールディスク内のWindows 10のバージョンが古いと、最新のハードウェアを使用したパソコンにインストールできなかったり、Windows Updateが正しく行なえなかったりします。

このような場合には、Windows 10の最新バージョンのインストールメディアを作成して、インストールを行なう必要があります。

こちらの記事では、Windows 10の最新バージョンのインストールメディアの作成方法をご案内いたします。

作成手順

1. 下記URLのMicrosoftのウェブサイトから「メディア作成ツール」をダウンロードします。「PCへのWindows 10のインストールをご希望ですか?」の下に表示されている「ツールを今すぐダウンロード」をクリックするとダウンロードが始まります。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>




2. ダウンロードしたメディア作成ツールを実行します。しばらく待つとライセンス条項が表示されますので、同意する場合には「同意する(A)」をクリックします。



3. 「実行する操作を選んでください」の画面では「別のPCのインストールメディアを作成する（USBフラッシュドライブ、DVD、またはISOファイル）」を選択して「次へ(N)」をクリックします。

Windows




4. 「言語、アーキテクチャ、エディションの選択」の画面では、言語が日本語、エディションがWindows

10、アーキテクチャが64bit(x64)になっていることを確認して「次へ(N)」をクリックします。

内容を変更する場合には「このPCにおすすめのオプションを使う」のチェックを外して、変更を行います。

Windows



Windows 10 セットアップ

言語、アーキテクチャ、エディションの選択

使用できるオプションの 1 つを選んで続行してください。

言語: 日本語

エディション: Windows 10

アーキテクチャ: 64 ビット (x64)


☐ この PC におすすめのオプションを使う

Microsoft サポート 法的情報

戻る(B) 次へ(N)

5. 「使用するメディアを選んでください」の画面では、作成したいメディアを選択して「次へ(N)」をクリックします。


ここでは「USBフラッシュドライブ」を選択した場合の手順でご案内いたします。



6. 「USBフラッシュドライブを選んでください」の画面では、作成先のUSBメモリを選択して、「次へ(N)」をクリックします。


ここで選択した**USBメモリの中のデータはすべて削除**されます。データが消去されても問題ないUSBメモリをご利用ください。

Windows




7. Windows 10のファイルのダウンロードが開始され、インストールメディアが作成されます。作成が完了するまで待ちます。ご利用の通信環境によって所要時間は異なり、30分～1時間程度かかる場合がございます。

Windows



8. 「USBフラッシュドライブの準備ができました」の画面が表示されたら、インストールメディアの作成は完了です。「完了(F)」をクリックして、終了します。



本記事作成時点（2022年3月現在）の情報に基づく記事となります。Microsoft社でのメディア作成ツールの仕様変更などによりこちらの手順通り作成できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

一意的なソリューション ID: #1368

製作者: s.suzuki

最終更新: 2022-03-12 18:49