

お問い合わせの多いご質問

Windows 10 の再インストール方法(OSディスクを使用したクリーンインストール)

ここでは、OSディスクからインストールプログラムを実行し、OSの再インストールを行う方法をご案内します。この方法では、作業途中でハードディスクのパーティションの変更・削除を行うことができます。(パーティションの変更・削除を行うと、データが消去されますのでご注意ください)

インストールの流れ

1. インストールに使用しない周辺機器の取り外し
2. Windows 10のインストール
3. デバイスドライバのインストール

インストールに使用しない周辺機器の取り外し

無用なトラブルを避けるためにも、プリンタや外付けHDD、ネットワークケーブル(LANケーブル)、スピーカーなど、インストールに使用しない周辺機器はインストールの前に取り外しておきます。デバイスドライバのインストールが完了するまでは、以下のものだけをPC本体に接続した状態にして下さい。

- キーボード
- マウス
- ディスプレイ(モニタ)
- 電源コード


Windows 10のインストール手順

1. インストールDVDを挿入しての直接起動

コンピューターの電源を入れ、光学ドライブへWindows 10のインストールDVDを挿入します。画面に「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示されましたら、表示されている間に「スペース」キーなど何かキーボードのキーを何度か押します。

Windowsインストールメディアを挿入するタイミングで表示が出てこない場合、そのままコンピューターを再起動し、表示がされたら同様にキーボードの操作をします。

お問い合わせの多いご質問



Press any key to boot from CD or DVD..._

2. インストール言語の選択

下記画面になりまし

たら各項目を確認の上、変更項目がなければそのまま[次へ(N)]をクリックします。

(上から「日本語」「日本語(日本)」「Microsoft
IME」「日本語キーボード(106/109キー)」の設定です)

お問い合わせの多いご質問



お問い合わせの多いご質問

3. Windows 10 のインストール開始

画面中央部に表示されている[今すぐインストール(I)]をクリックします。

お問い合わせの多いご質問




お問い合わせの多いご質問

4. プロダクトキーの入力

Windowsのプロダクトキー(5文字x5組の25文字分)を入力します。Windowsがプリインストールされているモデルの場合、プロダクトキーはコンピュータ本体の側面に貼付けております。入力後[次へ(N)]をクリックします。

「-(ハイフン)」を入力する必要はございません。自動的に入力されますので、そのまま25文字分を入力して下さい。

お問い合わせの多いご質問




5. ライセンス条項の確認

お問い合わせの多いご質問

ソフトウェアライセンス

条項が表示されますので、お読みいただき、[同意します(A)]
にチェックを入れて[次へ(N)]をクリックします。

お問い合わせの多いご質問



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

お問い合わせの多いご質問

6. インストールの種類を選択

インストール方法の選択画面となります。

[カスタム:Windowsのみをインストールする(詳細設定)(C)]を選択します。

お問い合わせの多いご質問



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

お問い合わせの多いご質問

7. インストール場所の選択

パーティションの削除の作業を行いますと、削除を行なったパーティション内のデータはすべて消去されます。

削除する前に、大事なデータのバックアップし忘れが無いが、ご確認ください。

ここでは、Windowsのインストール先ドライブにあるすべてのパーティションを削除します。

ウインドウ右下の「ドライブオプション(詳細)(A)」をクリックしますと、下記のような画面に変わります(すでに下記の画面になっている場合はそのまま作業できます。)。Windowsがインストールされているパーティション(下記の場合は951.5GBのドライブ0パーティション2)にカーソルを合わせて「削除(D)」をクリックします。

削除をするかどうか確認の画面が表示されますので「はい」をクリックします。次に「システムで予約済み」と書かれているパーティション(下記の場合は500MBのドライブ0パーティション1)に合わせ、同様に削除を実行します。

インストールの方式によっては、Windowsのインストール先ドライブのパーティションが4つほど存在する場合がございます。その場合も同様に、Windowsのインストール先ドライブのパーティションをすべて削除します。

下記画像はドライブが1台の機種
の例となっております。

ドライブが複数台搭載されている機種の場合には、Windows用ドライブに対してのみ操作を行なってください。

Windows用ドライブかデータ用ドライブかの判断は、ドライブ0やドライブ1といった通し番号では判別できませんので、合計容量をみてドライブの判別を行なってください。

500MBのパーティションは、Windowsの起動に使用される特殊なパーティションです。

お問い合わせの多いご質問



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

削除が完了すると、下記のような画面になります。削除したら、「未割り当て領域」にカーソルを合わせて、そのまま「次へ(N)」をクリックします。

500MBのパーティションとWindowsがインストールされるパーティションは自動的に作成されます。

お問い合わせの多いご質問



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

お問い合わせの多いご質問

8. Windows 10 のインストール開始

Windows 10 のインストール画面となり、数十分間はDVDドライブからHDDへファイルがコピーされインストールが進みます。

インストール途中、数回再起動されますがその間は何もしないでください。

お問い合わせの多いご質問



1 情報の収集

2 Windows をインストールしています

お問い合わせの多いご質問


【注意】下記9～12の手順につきましては、Windows 10のバージョンにより画面のレイアウト等が異なります。画面の指示に従って初期設定を行なって下さい。

9. コンピューターの初期設定

Windowsの設定

を行います。PCのご利用にお

いて特殊な設定などがなければ、[簡単設定を使う(E)]をクリックしてください。



10. パソコンの所有者の設定

通常は「私が所有しています」をクリックして、[次へ]を押して下さい。

お問い合わせの多いご質問

この PC はだれが所有していますか？

この選択は重要で、後で切り替えることは簡単ではありません。この PC が組織に属している場合は、組織の ID でサインインすると重要なリソースにアクセスできるようになります。



自分の組織



私が所有しています



次へ

お問い合わせの多いご質問

11. ログイン アカウントの設定

Microsoftアカウントでログインしたい場合は、こちらにお客様Microsoftアカウントを入力してサインをすると、Windows
10のイン
ストールは完了と
なります。ローカルアカウントで
利用されたい場合は、「この手順をスキップ」をクリックし、次の手順へ進みます。

お問い合わせの多いご質問

自分用にセットアップする

Microsoft アカウントは非常に便利です。パーソナライズ エクスペリエンスにサイン インしてください。詳細を表示。

[パスワードを忘れた場合](#)

[アカウントをお持ちではありませんか? 作成しましょう!](#)

[この手順をスキップする](#)

[Microsoft プライバシーに関する声明](#)




戻る

サインイン

お問い合わせの多いご質問

12. ユーザー名とパスワードの設定(ローカルアカウントの作成)


お問い合わせの多いご質問



お問い合わせの多いご質問

13. Windows 10のインストール完了

設定が完了してしばらくしますと、Windows 10のスタート画面が表示されます。スタート画面が表示されましたらWindows 10部分のインストールは完了となります。



Windows 10 のインストールが完了しましたら、購入時に付属の「eX.computer Desktop Driver Disk」を使用してデバイスドライバーのインストールを行ってください。

- [デバイスドライバーのインストール\(デスクトップパソコン\)](#)
- [デバイスドライバーのインストール\(ノートパソコン\)](#)
- [デバイスドライバーのインストール\(ノートパソコン:N****Kシリーズ\)](#)
- [デバイスドライバーのインストール\(ノートパソコン:N156Jシリーズ, N1540Jシリーズ, N1541Jシリーズ\)](#)

一意的なソリューション ID: #1200

製作者: k.kogawa

最終更新: 2018-08-18 17:33